

Kort brugervejledning til Band in a Box.

Indskrivning af akkorder:

Klik på den takt, hvor der skal skrives en akkord. Programmet er på forhånd indstillet til, at man kan skrive 2 akkorder pr. takt, 1 på første slag og 1 på tredje slag. Hvis man vil have en akkord på både 1. og andet slag, skriver man akkorderne med komma imellem, f.eks. "c,c/e". Vil man kun have akkorden på 2. slag skrives ",c/e".

Skriv den akkord du vil have.

- "h" skrives som "b".
- Brug af shift har ingen betydning. Fortegnet "#" skrives derfor som "3".
- Fortegnet "b" skrives som "b".
- Angivelse af en bestemt bastone skrives med skråstreg fra den numeriske del af tastaturet og herefter bastonen.

En liste over de akkorder som Band in a Box forstår findes under Help-menuen - index - list of chords. Her er samtidig angivet nogle genveje for lange akkordnavne. F.eks kan man skrive "maj7" som "j".

Når akkorden er skrevet klikker du på retur eller en af piletasterne.

Hvis du vil ændre eller slette en allerede skrevet akkord, klikkes på akkorden. Skriv herefter blot den nye akkord. Skal akkorden slettes, tryk mellemrum. Herefter retur eller pil.


De sædvanlige Cut, Copy, Paste-funktioner kan anvendes med fordel, fordi der jo som regel er gentagelser i akkordforløb. Med museknappen nede trækkes hen over de takter som du vil klippe eller kopiere, så området bliver markeret. Vælg cut eller copy i edit-menuen (ctrl x el ctrl c), klik på den takt, hvor det skal sættes ind og vælg paste i edit-menuen (ctrl v).

Efter indskrivning af akkorder, kan der indsættes eller slettes et vilkårligt antal takter hvor som helst (edit-menuen insert/delete bars).

Form


I et nummer er der mulighed for at lave en intro, op til 40 gennemspilninger af et akkordforløb (Band in a Box kalder det for chorus) samt en coda (i Band in a Box -terminologi:tag).

Efter indskrivning af akkorderne, skal du fortælle programmet hvilken takt der er den første og sidste takt samt hvor mange gange musikken skal spilles.



Første tal gælder første takt i chorus, andet tal gælder sidste takt i chorus og tredje tal gælder antal gennemspilninger af chorus.

Hvis man f.eks vil have 2 takters intro sætter man derfor det første tal på 3.

Codaen laves efter sidste takt i chorus. De fornødne indstillinger foretages i "additional song settings" i edit-menuen (kan også findes ved at trykke på knappen "S". 

Efter nummeret laver Band in a Box automatisk 2 takters slutning (udover codaen). Hvis man ikke vil have programmet til at gøre dette, skal man deaktivere "Generate 2 bar ending after this song" i additional song settings"

Stilarter.

De forskellige stilarter der kan vælges findes ved at trykke på "sty"

Bemærk at I nogle stilarter udvides akkordernes harmonik automatisk mens der spilles. En C7 akkord spilles f.eks ofte som en C7b9 i de fleste jazzstilarter. Hvis man ikke vil have programmet til at gøre dette, skal man deaktivere "Allow embellishment of Chords" i additional song settings.

Trommefills og breaks

Det er muligt at lave 2 typer trommefills i sit nummer. Klik et taktal blå for 1. trommefill, klik 2 gange og taktallet bliver grønt for 2. trommefill.

Instrumenterne

Øverst er en række med de forskellige typer instrumenter som kan optræde i musikken.



Det er ikke sikkert alle instrumenter er med. Hvis du vil ændre på et instrument, markerer du i knaphullet ved instrumentet, f.eks. "piano". Herefter kan du vælge en anden lyd til instrumentet, regulere volumen, panorering m.v.

Gem

Du kan gemme din musik som en Band in a box fil, som en midifil eller du kan lave en wav fil.